

Email

Email-Konto in Outlook einrichten

Öffnen Sie in Outlook den Dialog zum Einrichten eines neuen Email-Kontos bspw. in Version 2010 über "Datei -> Konto hinzufügen" oder "Datei -> Kontoeinstellungen -> Neues Konto hinzufügen".

Neues Konto hinzufügen

Konto automatisch einrichten
Verbindung mit anderen Servertypen herstellen.

E-Mail-Konto

Ihr Name:
Beispiel: Heike Molnar

E-Mail-Adresse:
Beispiel: heike@contoso.com

Kennwort:
Kennwort erneut eingeben:
Geben Sie das Kennwort ein, das Sie vom Internetdienstanbieter erhalten haben.

Textnachrichten (SMS)

Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren

< Zurück Weiter > Abbrechen

Wählen Sie wie auf dem obigen Bildschirmfoto zu sehen "Servereinstellungen oder zusätzliche Servertypen manuell konfigurieren" und im darauf folgenden Dialog "Internet-E-Mail".

Email

Neues Konto hinzufügen

Internet-E-Mail-Einstellungen
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Ihr Name: Elaine Marley

E-Mail-Adresse: elaine@example.com

Serverinformationen

Kontotyp: IMAP

Posteingangsserver: mail.example.com

Postausgangsserver (SMTP): mail.example.com

Anmeldeinformationen

Benutzername: elaine

Kennwort: *****

Kennwort speichern

Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Kontoeinstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

Kontoeinstellungen testen ...


Kontoeinstellungen durch Klicken auf die Schaltfläche "Weiter" testen

Weitere Einstellungen

< Zurück Weiter > Abbrechen

Füllen Sie die Felder wie auf dem obigen Bildschirmfoto mit den Daten Ihres IMAP oder POP3-Kontos aus und wählen Sie anschließend "Weitere Einstellungen" und wechseln dort zunächst in den Reiter "Postausgangsserver".

Email



Hier wählen Sie "Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung" und "Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden" aus.

Im Reiter "Erweitert" sollten Sie die Verbindungssicherheit wie im nachstehenden Bildschirmfoto auf "TLS" stellen. Alternativ kann auch "SSL" verwendet werden, dann jedoch für IMAP Port 993, für POP3 Port 995, diese sind standardmäßig verschlüsselt. Dennoch sollte stets "TLS" bevorzugt verwendet werden. Die Kombination Port 993/995 und STARTTLS ist nicht möglich. Der Port des Postausgangsservers (SMTP) ist in Outlook voreingestellt auf Port 25, es sollte jedoch unbedingt Port 587 ausgewählt werden um "[Beim Versenden einer Email dauert es 5-10 Sekunden, bevor der Client die Email absenden kann](#)" zu umgehen. Verbindungssicherheit auf Auto oder TLS.

Email

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein | Gesendete Elemente | Gelöschte Elemente

Postausgangsserver | Verbindung | Erweitert

Serveranschlusnummern

Posteingangsserver (IMAP): 143

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: TLS

Postausgangsserver (SMTP): 587

Verwenden Sie den folgenden verschlüsselten Verbindungstyp: TLS

Servertimeout

Kurz Lang 1 Minute

Ordner

Stammordnerpfad:

Mit "OK" bestätigen und im vorherigen Dialog mit "Weiter" die Einstellungen prüfen lassen und anschließend das Konto speichern.

Eindeutige ID: #113

Verfasser: TAFEU GmbH

Letzte Änderung: 2017-04-19 10:00