


Email


Email-Konto in OS X Outlook 2011 einrichten

Wählen Sie im Menü von Outlook "Tools -> Accounts" um den Dialog zur Einrichtung eines neuen Kontos zu öffnen.



In dem neuen Fenster wählen Sie bitte "Other Email" entweder in der Mitte des Fensters oder über das Plusymbol in der linken, unteren Ecke.

Email



Geben Sie jetzt die Email-Adresse des Kontos und das dazugehörige Passwort an, das Fenster wird sich nun erweitern. Stellen Sie bitte sicher, dass die Option "Configure automatically" deaktiviert bzw. ausgegraut ist und geben Ihre Zugangsdaten in den nachfolgenden Feldern an:

Email

The screenshot shows the 'Accounts' dialog box in an email client. The dialog is titled 'Enter your account information.' and contains the following fields and options:


- E-mail address: elaine@example.com
- Password: [Redacted]
- Configure automatically
- User name: elaine
- Type: IMAP
- Incoming server: mail.example.com : 993
 - Override default port
 - Use SSL to connect (recommended)
- Outgoing server: mail.example.com : 587
 - Override default port
 - Use SSL to connect (recommended)

At the bottom of the dialog are two buttons: 'Cancel' and 'Add Account'. Below the dialog, there is a link: [Learn about adding accounts](#). In the bottom left corner of the window, there is a gear icon with a dropdown arrow.

Bei "Outgoing server" muss, wie im Screenshot zu sehen, der Port manuell überschrieben werden mit 587 und SSL aktiviert werden ("Use SSL to connect"). Den Dialog mit "Add Account" bestätigen.

Der neu eingerichtete Account taucht jetzt bereits im Dialog "Accounts" im linken Bereich auf. Abschließend muss, wie auf nachfolgendem Screenshot, nun noch manuell in den Einstellungen des Postausgangsservers über einen Klick auf "More Options..." die Option "Authentication" auf "Use Incoming Server Info" gesetzt werden:

Email



Nachdem dieser Dialog mit "OK" bestätigt wurde ist der Account fertig für Versand und Empfang eingerichtet.

Eindeutige ID: #117

Verfasser: TAFEU GmbH

Letzte Änderung: 2021-04-08 12:41